



Snabbguide för sändning - LiveArena

Utrustning

- Dator
- Kamera
- Stativ
- Trådlöst tangentbord
- Kablar

**Inloggningsuppgifter
för datorn**
LiveArena
mps123

Förberedelser

- Ställ i ordning produktionsutrustningen.
- Anslut till internet.
- Anslut kameran till datorn med HDMI kabeln.
- Ta bort skärmskyddet från framsidan av datorn.
- Slå på strömbrytaren och starta datorn.

**Inloggningsuppgifter
för Advance**
LiveArena
adv123

Börja sändningen


- Öppna Internet Explorer. Logga in med era inloggningsuppgifter.
- Klicka på "Live" och välj den match som du ska sända.
- Bredvid "Ingest URL" finns en "kod". Det är en unik kod för ditt event, som du behöver för att sända.
- Ingest URL koden skapas och kan kopieras härifrån en (1) timme innan sändningen ska börja .
- Kopiera hela koden genom att klicka på den blå rutan (Copy to clipboard) till höger i bilden nedan.

Ingest URL
`rtmp://762745e4b809476983189058c23fe310-demonortheu.channel.mediaservices.windows.net:1935/live/eeb0ba` 

- Gå tillbaka och starta programmet LiveArena Wirecast.
- Klicka på inställningar (markerad med en rosa cirkel i bilden nedan) alternativt "output" och "output settings".



- Hitta överskriften på vänster sida i fönstret som heter "RTMP Server" (2).
- Under "RTMP Server" finns det en eller flera rader som startar med t.ex "LiveArena_3500". Klicka på den första raden så den markeras, och klistra sedan in koden (som du kopierade) in i fältet som heter "Address" (1).
- Repetera detta för alla andra LiveArena rader under "RTMP Server" om dessa finns.
- Klicka på OK.



- Klicka på "Stream" i LiveArena Wirecast (stream-knappen lyser då rött).
- Din sändning börjar när ditt event är schemalagt att starta.

Avsluta sändningen så tittarna kan se det i efterhand

- Återvänd till Internet Explorer och eventet.
- När du vill avsluta sändningen, klicka på "Duration", "End Event" och avsluta med "Update".
- Återvänd till LiveArena Wirecast och klicka på "stream".

Tips att tänka på

Ingen bild

- Se till att HDMI kabeln sitter i rätt port, både i kameran och datorn.
- Se till att HDMI upplösningen i kameran är inställd på antingen 720p/576p eller 720p
- Gör alla moment i dokumentet "Kamerainställningar" om du inte får bild direkt.

Internetproblem

- Problem med internetuppkopplingen? Gör då ett test på <http://www.speedtest.net>. Lägsta rekommenderade hastigheten för "upload" är 5 mbit/s.
- Om du använder ett öppet internet, se till att portarna 1935 och 5938 är öppna

**Om du behöver hjälp eller har andra frågor eller funderingar,
kontakta vår support på helpdesk@svenskhockey.tv**

Lycka till!